


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN ARCGIS PRO

Santiago, 2022


REQUISITO: Antes de comenzar con la instalación es necesario tener instalada la VPN UCHILE, para mayor información acceda a este [enlace](#).

***Nota:** Solo estudiantes matriculados pueden acceder por VPN con su cuenta Uchile o Pasaporte. Estudiantes de Diplomados, deben solicitar cuenta de visita a través del profesor del curso, previamente deben tener creada su cuenta Uchile o Pasaporte en <http://www.pasaporte.uchile.cl/>


1. Ejecutar Cisco AnyConnect Secure Mobility Client



2. Ingrese la dirección del servidor: **vpn.uchile.cl**




3. AnyConnect requerirá que ingrese su nombre de **usuario y contraseña de su cuenta pasaporte**, para continuar haga clic en OK.




4. Para comenzar con la instalación de Esri ArcGIS Pro, es necesario seguir los siguientes pasos:

4.1. Descargar ArcGIS Pro [aquí](#)

4.2. Luego una vez descargado y extraído ejecutar el archivo Setup.exe




4.3. Bienvenido al programa de instalación de ArcGIS Pro, Haga clic en Next




4.4. Aceptamos el contrato de licencia. Presione I Accept the terms in the License Agreement, haga clic en Next para continuar.




4.5. Seleccionar “Anyone who uses this computer”.




4.6. Elija la carpeta donde se instalará ArcGIS, si desea mantener por defecto presione **Next**.




- 4.7. Si desea puede desactivar la participación en la mejora de la experiencia en el usuario, si no mantener seleccionada. Presione Install para continuar con la instalación.




- 4.8. Espere a que termine la instalación, esto puede tardar unos minutos.




4.9. Una vez finalizada la instalación, presione **Finish**.



4.10. Se abrirá el programa automáticamente y será necesario configurar las opciones de licenciamiento.



4.11. Es necesario seleccionar tipo de licencia: **Concurrent Use Licence** y servidor de licencias: **172.16.208.232** o en caso de no funcionar **fausrvm05.fau.uchile.dom**



Licensing

Configure Authorization
Select your authorization type from the drop-down list below:

License Type **Concurrent Use License** [Learn More](#) 1

License Level
Select the Pro core product license level below:

Advanced Standard Basic


License Manager **172.16.208.232** Add Backup 2

Name	Licensed	Available Seats	Expires
ArcGIS Pro Advanced	<input type="checkbox"/>	0	N/A

Refresh

OK Cancel 3

4.12. Se solicitará cerrar ArcGIS, por lo tanto, es necesario hacer clic en ok



4.13. Al abrir nuevamente ArcGIS, este se encontrará con licencia activa.